

NATAPP1分钟快速新手图文教程

分享到: [QQ空间](#) [新浪微博](#) [腾讯微博](#) [人人网](#) [微信](#)

1. 首先在本站注册账号, [点击注册](#)

2. 登录后,点击左边 购买隧道,免费/付费均可



3. 根据需要选择隧道协议,这里以web演示,购买隧道

购买免费隧道

一个注册用户可免费拥有2条不同协议的隧道

名称: 我的免费隧道

隧道协议: Web

Web: 普通型http(s)隧道,用于搭建网站穿透到本地web服务.
TCP: 端口转发,应用于SSH,远程桌面, GAME等基于TCP连接的一切应用,任您想象~
选定后不可更改

域名/远程端口: 系统随机分配

本地端口: 80

映射到本地的端口 如127.0.0.1:8080 则输入8080,购买后可任意修改

价格: 0 元

免费购买

4. 本机建立web服务,如 nginx/apache/iis 等,默认80端口

确保 <http://127.0.0.1> 可以访问,如



相关文章

[连不上网络错误调试排查详解](#)

[什么是内网穿透?](#)

[linux后台运行natapp\(ngrok\)教程](#)

[路由器公版ngrokc插件使用说明](#)

[连不上/错误信息等问题解决汇总](#)

[TCP型隧道\(SSH,数据库,OA,NAS等基于TCP的应用\)使用说明以及使用技巧](#)

[更换114公共DNS](#)

[绑定自主域名以及域名备案说明](#)

[支持https泛域名以及本地\(443端口\)证书,](#)

[支持http/2协议](#)

[natapp\(ngrok\)取得访客真实IP](#)

[natapp泛子域名解释](#)

[natapp如何设置代理服务器http_proxy](#)

[natapp-php客户端,使用说明,路由](#)

[器,OpenWRT运行方案](#)

[使用本地配置文件config.ini](#)

[Natapp\(Ngrok\) Windows下注册为服务,](#)

[开机启动&后台运行](#)

[使用natapp超简单minecraft \(我的世界\)](#)

[映射开服,公网联机](#)

[natapp\(ngrok\) Linux 开机自启动](#)

[用Natapp\(ngrok\)进行微信本地开发调试](#)

[NATAPP1分钟快速新手图文教程](#)

5.在 natapp.cn 根据您的本机下载对应的客户端,比如我的本机是win10,64位,则下载Windows 64位的客户端

客户端下载

版本: 2.0.0

Windows 32位	下载	md5:e7655e0a167e481f97495d94ad2b11c4
Windows 64位	下载	md5:261dee574dc33b28b6d6f1e7b39c3b4
Mac OS X 32位	下载	md5:f228805c41c59db350bf7e72ff92d1191
Mac OS X 64位	下载	md5:e6bfc1ea71b6f6c6a0e2629bfff267ab2
Linux 32位	下载	md5:828f2c11d62ac0b7a22a8d4f0f3b2481
Linux 64位	下载	md5:14d7ab4e63a0c115be59245b0a92b3fb
Linux/ARM 32位	下载	md5:d217fa6db9b53df86cf22cf539b7a793
Linux/ARM 64位	下载	md5:a9a2da5339f71e6fba8bf4a2ea204
FreeBSD 32位	下载	md5:433a698fc8bab68515a7fcbaa9246c2f
FreeBSD 64位	下载	md5:a8df75d62a522384f54e81fa6b77978

更多平台需要支持,请联系我们

解压缩,无需安装,直接运行即可进入免费试用模式

注册用户请使用 natapp -authtoken=xxxxxx 执行即可.

6.下载之后,解压至任意目录,得到natapp.exe (linux下无需解压,直接 wget)



7.取得authtoken 在网站后台,我的隧道处,可以看到刚才购买的隧道

已有的隧道							
序号	名称	隧道类型	authtoken	隧道协议	域名/端口	本地端口	到期日
1	我的免费隧道	免费型	9ab6b9040a624f40	http	系统随机分配	80	2016-05-29 16:51:47


点击复制,即可得到 authtoken 这个authtoken便是您的隧道登录凭证.如这里得到的authtoken为9ab6b9040a624f40

8.运行natapp

natapp支持两种运行方式

a) config.ini方式 (推荐)

根据操作系统下载不同的config.ini文件到刚才下载的natapp.exe同级目录 详见
将第7步得到的authtoken填进去 (其他地方都不填),然后保存



windows下,直接双击natapp.exe 即可.

在Linux/Mac 下 需要先给执行权限

```
chmod a+x natapp
```

然后再运行

```
./natapp
```

b) cmd -authtoken= 参数方式运行.

windows ,点击开始->运行->命令行提示符 后进入 natapp.exe的目录
运行

```
natapp -authtoken=9ab6b9040a624f40
```

linux ,同样给予可执行权限之后,运行

```
./natapp -authtoken=9ab6b9040a624f40
```

注意参数输入正确性,不要有多余的空格等!

9.运行成功,都可以得到如下界面:

```
Powered By NATAPP      Please visit https://natapp.cn
Tunnel Status           Online
Version                 2.2.2
Forwarding               http://ywy9n8.natappfree.cc -> 127.0.0.1:80
Web Interface           Disabled
Total Connections       0
Avg Conn Time           0.00ms
```

Tunnel Status Online 代表链接成功

Version 当前客户端版本,如果有新版本,会有提示


Forwarding 当前穿透 网址 或者端口

Web Interface 是本地Web管理界面,可在隧道配置打开或关闭,仅用于web开发测试

Total Connections 总连接数

Avg Conn Time 0.00ms 这里不代表,不代表,不代表 延时,需要注意!

10.将natapp分配的网址(上图Forwarding),鼠标选定然后复制下来(选定之后单击鼠标右键),在浏览器中访问,可以看到内网穿透成功了!



你好, NATAPP

该网址 <http://ywy9n8.natappfree.cc> 就是可以全球访问的网址,可以发给您的小伙伴试试 :)